





Versione 1.1 Giugno 2019 Relux Informatik AG – Tutti i diritti riservati

## 0 Contenuti

## 0.1 Cronologia Versioni

 1.0
 11.10.2017
 Stu/Hi
 versione finale

 1.1
 17.06.2019
 Stu/Her
 Link web & CD

# Principale e sottotitoli

1	Introduzione	4
2	Installazione di ReluxDesktop	4
3	Licenze Singole	4
4	Licenza Network	6
4.1	Licenza server	6
4.1.1	Installare CodeMeter User Runtime	6
4.1.2	Configurare CodeMeter User Runtime	6
4.1.3	Attivare la licenza	7
4.2	Client (di rete)	7
4.2.1	Installazione di ReluxDesktop	7
4.2.2	ReluxDesktop non riesce a trovare una licenza	7

## 1 Introduzione

Un certo numero di componenti aggiuntivi in ReluxDesktop sono protetti da CodeMeter (Wibu-Systems) .Dopo che sono state acquistate, queste licenze devono essere collegate una volta sola, o una volta l'anno, ad un CmContainer (hardlock USB o un computer). Come primo passo, si prega di installare l'applicazione ReluxDesktop. Per i dettagli, vedere il Capitolo 2. Per attivare la licenza, si prega di seguire le istruzioni riportate nel Capitolo 3 per le licenze singole e nel Capitolo 4 per le licenze di rete.

## 2 Installazione di ReluxDesktop

Scaricare l'ultima versione di ReluxDesktop versione e installarlo. <u>downloads.relux.com</u>

# 3 Licenze Singole

È necessaria una connessione a Internet per attivare la licenza che è stata acquistata, in entrambi i casi, sia per una licenza di legata ad un computer sia per una licenza su chiave USB. Andare al sito <u>codemeter.relux.com</u> e seguire le istruzioni ivi descritte. Per le licenze su chiave USB, collegare la chiave hardware USB al computer.

SYSTEMS	Italiano	
Home Auto-aggiornamento		
Benvenuto nel WebDepot di CodeMeter License Central		
Benvenuto nel WebDepot di CodeMeter License Central. Puoi trasferire le tue licenze in un CmContair Inserisci il ticket e clicca "Avanti".	e <mark>r usand</mark> o questo V	VebDepot.
Ticket		
Avanti		
© WIBU-SYSTEMS AG		
Note legali   CodeMeter License Central WebDepot v16.12.173.500.ws		
Inserire il numero del ticket che avete ricevuto da Relux e fare clic su "Ava	nti"	

Il numero del ticket si riceve generalmente via e-mail o nel negozio online.

SYSTEMS			Italiano	
Home Le mie licenze	Auto-aggiornam	ento		
Le mie licenze				
Nome	Attivato	CmContainer	Stato	
Relux Add-on			Disponibile: 1 (1)	
Attiva le licenze				
© WIBU-SYSTEMS AG				
Note legali   CodeMeter Licens	se Central WebDepot v	16.12.173.500.ws		

### Cliccare "Attiva le licenze".

<b>WIBU</b> SYSTEMS				Italiano				
Home Le mie licenze	Auto-aggiorname	nto						
Licenze disponibili	Licenze disponibili							
Per attivare le licenze: 1. Seleziona la licenza da attivare. 2. Seleziona il CmContainer collegato localmente in cui trasferire le licenze. 3. Clicca "Attiva le licenze selezionate".								
☑ Nome	Attivato	CmContainer	Stato					
Relux Add-on			Disponi	ibile: 1 (1)				
Seleziona il CmContainer         Ottieni CmContainer automaticamente ~         Ottiva le licenze selezionate.         Trasferimento della licenza offline								
Le mie licenze								
© WIBU-SYSTEMS AG								

- Selezionare le licenze che desiderate attivare.
- Selezionare il CmContainer connesso localmente al quale volete trasferire le licenze.
- Cliccare su "Attiva le licenze selezionate."

### Attivazione Offline

Se la licenza è vincolata ad un computer senza accesso a Internet, si prega di eseguire i passaggi sopra indicati su un sistema collegato a Internet e, alla fine, selezionare "Trasferimento della licenza Offline".

## 4 Licenza Network

Se avete acquistato una licenza di rete, "CodeMeter User Runtime" deve essere installato e configurato sul server di rete. Il server con la licenza deve avere un'interfaccia USB libera per la chiave hardware USB.

## 4.1 Licenza server

### 4.1.1 Installare CodeMeter User Runtime

CodeMeter User Runtime può essere scaricato direttamente dal sito del produttore per diverse piattaforme.

https://www.wibu.com/support/user/downloads-user-software.html

#### 4.1.2 Configurare CodeMeter User Runtime

CodeMeter deve essere configurato come *Server di rete*. Questa impostazione può essere eseguita mediante interfaccia web.

http://localhost:22350/configuration/server\_access.html

tto Contenitore ~	Monitoraggio licenza ~				
nfigurazione server 🔰 Ac		Diagnosi 🗸	Configurazione ~	Info	*
	esso server		·	Ø	🚺 Italiano 🗸
Accesso server	rmessi accesso licenza				
erver di rete					
Disabilita					
Abilita					
Porta di rete *:	22350				
erver CmWAN—					
Disabilita					
Abilita					
	Applica Ripristina le	impostazioni di	default		
e modifiche avranno effe.	tto solo dopo il riavvio				

### 4.1.3 Attivare la licenza

La cosa migliore è attivare la licenza direttamente sul server di rete. Per farlo, seguire le instruzioni nel Capitolo 3.

## 4.2 Client (di rete)

### 4.2.1 Installazione di ReluxDesktop

Si veda il Capitolo 2.

### 4.2.2 ReluxDesktop non riesce a trovare una licenza

Se il componente aggiuntivo in ReluxDesktop che è soggetto ad un costo non riesce a trovare la licenza che è già stata attivata sul server, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo IP del server di rete nella *Lista ricerca server*.

Anche in questo caso, l'impostazione può essere eseguita via interfaccia web. <u>http://localhost:22350/configuration/server\_search\_list.html</u>

	CodeMeter WebAdmin	C <sup>™</sup>
Cruscotto C	ontenitore ~ Monitoraggio licenza ~ Diagnosi ~ Configurazione ~ Info	*
Lista ricer	rca server Proxy WebAdmin Backup	I Italiano V
Nessun so	erver aggiunto piungi un nuovo server	
	Applica Ripristina le impostazioni di default	

#### Sede principale

Relux Informatik AG Kaspar Pfeiffer-Str. 4 4142 Münchenstein Switzerland T: +41 61 333 07 70 W: relux.com E: info@relux.com

#### **Relux Support**

Lunedì - Giovedì 10:00 - 12:00 h und 14:00 - 16:00 h Hotline: +41 61 333 07 73 W: support.relux.com E: support@relux.com





Diritti d'immagine: Relux Informatik AG © COPYRIGHT – TUTTI I DIRITTI RISERVATI – RELUX INFORMATIK AG